

GasCom

Informacje o wersji

Wersja 1.3.4 (02.02.2026)

- Dostęp do serwera SFTP firmy Hermann Sewerin GmbH został dostosowany.

Wersja 1.3.3 (10.12.2025)

- Naprawiono różne drobne błędy
- Usunięto błędy podczas wczytywania języków
- Dostosowano interfejs urządzeń; zastosowano zmiany dla sterowników FTDI: Umożliwiono dostęp do urządzeń, które komunikują się z użyciem najnowszego sterownika FTDI

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- Zarządzanie użytkownikami: Naprawiono błędy przy późniejszym zmienianiu i zapisywaniu użytkownika z bazy danych bez kodu PIN

Wersja 1.3.2 (30.04.2025)

- Naprawiono różne drobne błędy

ATS 5xx

- Informacje o urządzeniu: Usunięto błędy w prezentacji pola wyboru „Pokaż ciśnienie w puszcze”
- Protokoły: Usunięto błędy przy odczycie protokołów ATS z wersją firmware <= 1.022
- Rozszerzono funkcje firmware do wyższej wersji

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- Protokoły urządzenia: Zaimplementowano możliwości filtrowania wg daty granicznej
- Błąd podczas zapisywania szablonów; nieprawidłowo przypisano język

Wersja 1.3.1 (16.10.2024)

- Protokoły z bazy danych: Przyspieszono ładowanie protokołów

ATS 5xx

- Protokoły: Umożliwiono usunięcie podfolderu PM wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nim protokołami z pamięci protokołów ATS (przycisk „Usuń urządzenie z ATS”)

EX-TEC PM 5xx/400

- Ustawienia („Alarmy”)

- Dla CO skorygowano progi alarmowe „Alarm 1” oraz „WDT” zgodnie z TRGS 900 (2024) z 30 ppm na 20 ppm
- Skorygowano progi alarmowe przy aktywacji tylko jednego palnego gazu (bez CH₄ i C₃H₈)
- Ustawienia („Ogólne I”): Języki sortowane alfabetycznie

EX-TEC VARIOTEC

- Protokoły z bazy danych, przebieg poszczególnych pomiarów: Usunięto błąd prezentacji krzywej przebiegu, który polegał na tym, że zamiast jednostki ppb/% obj. używana była jednostka ppm/% obj.

Wersja 1.3.0 (26.02.2024)

- Protokoły:
 - Dodano aplikację „Ostrzeganie ECO”
 - Umożliwiono dostęp do archiwalnych protokołów
 - Dodano kolumny „Kontroler” i „Wynik”
- Baza danych:
 - Nowa funkcja: Archiwizuj bazę danych
 - Zaimplementowano monitorowanie rozmiaru bazy danych
- Pomoc/podręcznik:
 - Dodano nową wersję niemiecką oraz wersje angielską, francuską, hiszpańską, polską i portugalską
 - Dla wybranych okien dialogowych/okien: Dodano wywoływanie pomocy za pomocą przycisku F1
- Zaktualizowano teksty licencji

ATS 5xx

- Nowa funkcja: Wyszukiwanie i instalowanie aktualizacji firmware
- Informacje o urządzeniu: Dodano kolumnę „Data/godzina” na liście błędów

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- Zarządzanie użytkownikami: Uniemożliwiono usunięcie użytkownika „Gość”
- Usunięto błąd przy przypisywaniu gazu testowego ExCor IR do pliku dotyczącego gazu
- Usunięto błąd podczas ładowania plików użytkownika
- Na nowo opracowano transmisję plików między urządzeniem a bazą danych
- Dla ATS i PM od wersji firmware 1.100: Na nowo opracowano okno „Zarządzaj protokołami wybranego urządzenia”

EX-TEC PM 5xx/400

- Nowa funkcja: Usuń wpisy nieprawidłowego pliku

- Nowe funkcje dla PM od wersji firmware 1.100: Ustawianie blokady przycisków, automatyczna rejestracja, automatyczne usuwanie najstarszych rejestracji/kontrola działania przy pełnej pamięci
- Naprawiono błąd podczas odczytu daty urządzenia
- Na nowo opracowano PDF z kontroli działania: zestawiono razem gazy CxHy dla pomiaru punktu zerowego

EX-TEC HS, Multitec, VARIOTEC

- Na nowo opracowano transmisję plików między urządzeniem a bazą danych

Wersja 1.1.8105.24279 (11.03.2022)

- Zmodyfikowano zapytanie o wersję nowych plików konfiguracyjnych
- Dodano podręcznik GasCom (w j. niemieckim)
- Zmieniono nazwy plików dla eksportu plików z bazy danych (NumerSeryjny_Data_Godzina_NazwaPliku.xxx)
- Aktualizacja w przypadku ograniczonych uprawnień użytkownika: Skorygowano nieprawidłowe informacje użytkownika

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- Dla ATS i PM od wersji firmware 1.010: Gaz testowy CH₄ 100 % obj. dopuszczono również dla aplikacji „Ostrzeganie”. (Dla urządzeń z wersją oprogramowania starszą niż V1.010 gaz testowy CH₄ 100 % obj. jest dopuszczony tylko dla aplikacji „Pomiar”).
- Zarządzanie użytkownikami: Przedstawiana jest maksymalna liczba użytkowników oraz liczba już utworzonych użytkowników
- Usunięto błędy podczas aktywacji nowych rodzajów gazu

ATS 5xx / EX-TEC PM 400

- Ustawiono gaz testowy C₃H₈ 0,3 % obj. dla kontroli nonanu dla wszystkich przyłączy gazu oraz dla aplikacji „Ostrzeganie” i „Budynki”
- Zaimplementowano zapytanie o przesłanie zmienionych danych urządzenia/ustawień przy zmianie okna

EX-TEC HS 6xx

- Usunięto błąd podczas ładowania pliku „device.cfg” do prezentacji ustawień pomiarowych

ATS 5xx

- Zaktualizowano listę gazów standardowych

Wersja 1.1.8048.14745 (13.01.2022)

- Dodano nowy port 5.4.0.8019
- Zaimplementowano możliwość drukowania ustaleń licencyjnych i informacji o wersji

- Zaimplementowano eksport wybranych pomiarów jako pliku .pdf do wybranego miejsca zapisu (lokalne/sieciowe)
- Zaimplementowano usuwanie plików tymczasowych przed pobieraniem nowych plików
- Usunięto błędy podczas przesyłania logo użytkownika (m.in. błąd F52 (XFlash))
- Usunięto błąd bazy danych podczas ładowania tabeli protokołów
- Skorygowano maksymalną długość nazw gazów testowych oraz możliwe do wykorzystania w nich znaki
- Usunięto błąd w przedstawianiu miejsc po przecinku w wartościach alarmów

ATS 5xx

- Usunięto błąd komunikacji z podłączonymi urządzeniami do testowania
- Skorygowano przypisywanie przyłączy gazu przy zestawianiu plików dotyczących gazu

ATS 5xx / EX-TEC PM 5xx/400

- Kontrola CRC – usunięto błędy podczas odczytu i zapisu plików
- Zarządzanie użytkownikami: Umożliwiono usuwanie wybranych użytkowników
- Zarządzanie użytkownikami: Usunięto błędy podczas usuwania nazwy

EX-TEC PM 5xx/400

- Skorygowano aktywację/dezaktywację rodzajów gazu
- Usunięto błędy podczas ustawiania sygnału zależnego od stężenia
- Wyświetlanie protokołu pomiaru: Usunięto błędy podczas ładowania protokołów pomiaru
- Usunięto błędy podczas zestawiania danych w celu eksportu plików
- Usunięto błędy podczas zaokrąglania wartości pomiarowych z pomiarów długoterminowych
- Protokoły z kontroli działania (Fxx.prt): Zmieniono prezentację gazów dla punktu zerowego