

# SeGIS TMS

## Versionshinweise

### Version 1.3.6 (29.01.2026)

- Benutzerrechte angepasst
- Zugriff auf SFTP-Server der Hermann Sewerin GmbH angepasst

### Version 1.3.5 (18.12.2025)

- Benutzerrechte angepasst
- Fehler beim Start der Software behoben: Ein von der Software benötigter Ordner wurde nicht gefunden.
- Geräteschnittstelle angepasst; FTDI-Treiber-Änderungen übernommen: Zugriff auf Geräte ermöglicht, die mit dem neuesten FTDI-Treiber kommunizieren

#### SePem® 351

- Fehler beim anschließenden Lesen von Gerätedaten nach dem Schreibvorgang behoben

#### LGP 800/900

- Über das LGP 800 Interface kann nun auch das LGP 900 eingebunden werden.

### Version 1.3.4 (28.10.2025)

- Benutzerrechte angepasst

#### ATS 501/503

- Fehler bei Parametern behoben

#### FERROPHON® FG 150, 150C, 155C

- Firmware aktualisiert (auf Version 1.100)

#### Multitec® 560

- Zertifikat: Fehler beim Auslesen des Justagedatums für den H2S-Sensor behoben

#### EX-TEC® HS 680/650, VARIOTEC 450/480, Multitec 520/560

- Schaltfläche hinzugefügt zum Senken des CO-Alarm-Werts von 30 auf 20 ppm

#### SePem® 352/352 HY

- Ver- und Entschlüsselung von SePem 352 / SePem 352 HY hinzugefügt

#### EX-TEC® PM 5xx/400

- Fehler beim Laden der Historie der Justagedateien behoben

### Version 1.3.3 (18.02.2025)

- Benutzerrechte angepasst
- Passwort: Sicherheitsprüfung des Passworts bei Änderung hinzugefügt

SePem® 150 HY

- Gerät hinzugefügt

SePem® 352 / 352 HY

- Gerät hinzugefügt

SePem® 35x

- LoRaWAN-Join-Komponente aktualisiert

ATS 501/503

- Firmware aktualisiert (auf Version 1.103)

### **Version 1.3.2 (30.09.2024)**

- Benutzerrechte angepasst

EX-TEC® HS 680/650, VARIOTEC® 480 EX/480 EX und Multitec® 520/560

- ECGasDB-Änderungen gem. TRGS 900 2024 vor dem Backup

Multitec® 540/545

- Firmware aktualisiert (auf Version 1.406)

ATS 501/503

- Firmware aktualisiert (auf Version 1.101)

### **Version 1.3.1 (21.06.2024)**

- Geräte-Schnittstelle aktualisiert (Version 1.1.20)

EX-TEC PM 5xx/400

- Fehler behoben beim Firmwareupdate von Version < 1.010 auf Version 1.1.0.0

### **Version 1.3.0 (16.05.2024)**

- Versionierung angepasst
- Passwortverschlüsselung der Benutzerpasswörter verbessert
- Fehler behoben beim Versenden von „vergessenen“ Passwörtern via Email
- Fehler behoben beim Laden der Versionshinweise
- Fehler behoben bei Darstellung der auf dem Server liegenden Versionshinweise

EX-TEC PM 5xx/400

- Umfrage für Wechselgrund eines Sensor hinzugefügt
- Bericht angepasst, um Wechsel, Deinstallation und Installation eines Sensors zu vereinfachen
- Dateixplorer: Filtermöglichkeit hinzugefügt
- Korrektur der Alarmschwelle für LZW (CO) von 30 ppm auf 20 ppm gem. TRGS 2024 im Backup-Skript

SePem® 361

- Status-Auswertung überarbeitet

COMBIPHON® CG 150/155

- Gerät freigeschaltet

EX-TEC® HS 680/660/650/610

Multitec® 520

- IR-Sensorwechsel mittels Barcode implementiert

EX-TEC® HS 680/660/650/610

VARIOTEC® 480 EX/460 EX/EGA/400 EX/450 EX

Multitec® 520/410

- Firmware aktualisiert (auf Version 2.010)
- Dateexplorer: Filter hinzugefügt

ATS 501/503

- Fehler behoben beim Laden von Funktionsprüfungen einer ATS
- Dateexplorer: Filtermöglichkeit hinzugefügt

LGP 800-Interface-Modul

- Fehler behoben beim Zuordnen einer Seriennummer

SePem® 35x

- Lesen und Schreiben der Application EUI bei Ausführung des LoRaWAN Joins

#### **Version 1.2.8263.21199 (16.08.2022)**

- Gerät PORTAFID M3K V2 (027 12) hinzugefügt
- Datenbankupdate: jetzt wieder ohne Softwareupdate möglich
- Versionshinweise für Datenbankversionen implementiert

EX-TEC PM 5xx/400

- Firmwareupdate: Datei „su\_gas.dat“ wird bei jedem Firmwareupdate aktualisiert

ATS 501/503

- Firmware aktualisiert (auf Version 1.021)

#### **Version 1.2.8084.16101 (18.02.2022)**

EX-TEC PM 5xx/400

- Automatischen Download der Justagedateien beim Lesen der Gerätedaten eingerichtet
- Historie: Justagedateien für alle Benutzergruppen freigeschaltet
- Benutzerrechte: Auslesen von Justagedateien allen Benutzern ermöglicht
- Historie Justagedateien: Schaltfläche „Gerätedaten sichern“ bei angeschlossenem und ausgewähltem Gerät aktiviert
- Historie Justagedateien: Fehler beim Laden von Justagedateien aus der Datenbank behoben

AQUAPHON A 200 / SeCorr C 200 / SeCorrPhon AC 200

- Neue Firmware 2.006 bereitgestellt